

Lokal/affärsvis mättningsbestämmelse

Utfärdare: Niklas Johansson

Datum: 2021-11-15

Eon Örebro och Händelö - travmätning bränsleved och massaved

Mottagningsplats

Örebro (Åbyverket), Hulinge, Händelöverket, Västerbyholm

Säljare

Samtliga

Köpare

Eon värme

Mätmetod

3. Travmätning med klassning prima eller utskott och visuell besiktning

Sortiment/trädslag

50 Bränsleved, barr- och lövträdslag (trädslagskoden kan variera)

10 och 13 Massaved (trädslagskod kan variera)

Dimensioner

Max diam 65,0 cm ub (största enskilda diametermått)

Kvalitet

Massaveden SST 10 och 13 ska mätas in enligt nationella kvalitetsbestämmelser för bränsleved (se tabell nedan).

Utskott accepteras och ska ej avvisas från anläggningen.

Orsak	Krav på prima bränsleved	Orsakskod för utskott
Fel trädslag	Max 5 % fel trädslag	1
Skogs- och lagringsröta	Obegränsat	
Kvistning, dimension (exkl. övergrovt)	Max 20 %	7
Övergrovt	Ej tillåtet	4
Nedsmutsade stockar	Max 5 %	8
Främmande material	Sten, grus, metall, plast, gummi eller impregnerat virke ej tillåtet	8

Fel trädslag

I prima bränsleved tillåts max 5 % fel trädslag. Vid mätning i bild eller mätning från mätbrygga ska tabell 2 tillämpas. Tabellen baseras på att dessa fel kan upptäckas i såväl travsidor som travars ändtytor. För underkända stockar med från travens medelstock avsevärt avvikande volym ska jämkning av antalet stockar göras.

Om så avtalats får trave som innehåller för stor andel fel trädslag mätas in som sortiment (trädslagsbeteckning) "barr och löv".

KVALITET 1 = Prima
KVALITET 3 = Utskott

Redovisning

Bruttovolym, m³fub Prima eller utskott som underlag för vederlag.
Råtonuppgift redovisas som kompletterande måttslag.

Övrigt

Enligt Nationella instruktioner för virkesmätning "Kvalitetsbestämning av trädbränslen"